CONECTAR UNA IMPRESORA EN RED

Suponemos que la red ya está montada y funciona correctamente, es decir que los usuarios realizan transferencias de ficheros sin ningún problema.

Objetivo: compartir la impresora que está conectada e instalada en uno de los equipos (normalmente el que hace de servidor) para que se pueda imprimir con ella desde cualquier otro ordenador perteneciente a la red.

CON WINDOWS 9X

1.- PASOS A REALIZAR EN EL ORDENADOR PRINCIPAL.


A) Configuración de red.


Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el icono red del escritorio.


Seleccione el comando Propiedades.

Seleccione la pestaña Configuración.

Haga clic en el botón *Compartir archivos e impresoras.*







Una vez allí, seleccione la opción *Permitir que otros usuarios impriman con mis impresoras*. Aceptar

ML-1200

<u>A</u>brir

Compartir...

Interrumpir impresión

Configurar como predete

Purgar documentos de in

B) Compartir impresora

Compartir archivos e impresoras.

Siga la trayectoria *Inicio* → *Configuración* → *Impresoras*.

Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el icono de la impresora en cuestión.

En el menú contextual seleccione Compartir.

En esta ficha debe seleccionar la opción *Compartido como*, y escribir un nombre para el recurso.



Por último, en la ficha *Detalles* y pulse sobre Configuración de la cola... . Una vez aquí, en el apartado *Formato de datos de la cola,* elija la opción *Raw.*

Formato de datos de la cola: RAW



Después verá así el icono de la impresora:

2.- PASOS A REALIZAR EN LOS ORDENADORES CLIENTES.

Para acceder al PC en el que está instalada la impresora deberá tener los dos equipos encendidos y conectados en red.

A) Configuración recurso de red.

Siga la trayectoria *Inicio* → *Configuración* → *Impresoras*



Haga doble clic sobre el icono


Se iniciará un asistente, haga clic en el botón




y continue con los pasos:




3. Seleccione la impresora y *Aceptar*. Si no ve la impresora es que no la compartió.



7. Si desea establecerla como predeterminada, haga clic en la opción *Sí*.



2. Si no conoce la ruta (por ejemplo \\46000001_SE_sr\xx) haga clic en *Examinar*.




4.
<u>Ruta de acceso o nombre de cola:</u>

\[
\\46000001_SE_srv\samsung


5. Esto es opcional. Si selecciona Sí deberá hacer el paso 6, de lo contrario siga con el paso 7. ¿Desea imprimir desde programas basados en MS-DOS?

Haga clic en el botón.
 Capturar puerto de impresora...

8. Windows configura, de manera automática, la impresora. Es posible que le pida el software de la impresora para instalar los drivers.



9. Seleccione Sí para Imprimir una página de prueba y en *Finalizar*





B) Configuración impresora

Vaya a *Inicio* → *Configuración* → *Impresoras* y haga clic (con botón derecho) sobre la impresora compartida. Seleccione *Propiedades*. Por último, en la ficha *Detalles*, pulse sobre *Configuración de la cola*. Una vez aquí, en el apartado *Formato de datos de la cola* elija la opción *Raw*.